

Wie definiere ich bei Hauptkategorien Artikel frei? (Rechtsklick auf die erste Kachel)

Aktualisiert am 13. Juli 2026

Wie definiere ich bei Hauptkategorien Artikel frei (Rechtsklick auf die erste Kachel)?



Hauptkategorien sind zusätzliche Reiter oberhalb des Artikelrasters an der Kasse, unabhängig von den normalen Kategorien. Sie werden verwaltet unter Einstellungen > Sortiment > Kategorien > Reiter "Hauptkategorien" (/pos/dashboard/settings/categories). Screenshots unten zeigen Desktop und Mobile nebeneinander.

Hauptkategorie anlegen



1. Im Reiter "Hauptkategorien" auf "Hauptkategorie hinzufügen" klicken (Desktop: Textbutton oben rechts; Mobile: roter Rundbutton mit Plus-Icon unten rechts, "FAB").
2. Im Dialog Name (Pflichtfeld), optional Info sowie den Modus festlegen (Überall / Nur an der Kasse / Nur in der App / Nirgends).
3. "Erstellen" klicken. Die neue Hauptkategorie erscheint sofort als zusätzlicher Reiter an der Kasse (neben "Alle" – dieser "Alle"-Reiter lässt sich separat über den Schalter "Alle-Reiter anzeigen" ein-/ausblenden).

Inhalt der Hauptkategorie frei definieren

1. An der Kasse (/pos/dashboard/terminal) den neuen Hauptkategorie-Reiter anwählen. Ist die Kategorie noch leer, erscheint nur eine einzelne graue Platzhalter-Kachel oben links.





DESKTOP Sobald mindestens eine Hauptkategorie existiert (Einstellungen > Sortiment > Kategorien > Hauptkategorien), erscheinen an der Kasse oberhalb des Artikelrasters zusätzliche Reiter (hier 'Getränke' neben 'Alle'). Der 'Alle'-Reiter kann in den Einstellungen ein-/ausgeblendet werden.



DESKTOP Eine neu angelegte, noch nicht befüllte Hauptkategorie zeigt an der Kasse eine einzelne graue Platzhalter-Kachel oben links. Genau diese erste Kachel ist der Einstiegspunkt, um den Inhalt frei zu definieren.


2. Rechtsklick auf die erste Kachel (auch wenn sie leer ist; mobil: langes Antippen bzw. Rechtsklick im Emulator) öffnet den Layout-Editor: Ein Raster aus leeren "+"-Kacheln

erscheint, oben links "Abbrechen"/"Speichern". Mobil ist das Raster 3-spaltig statt 4-spaltig.




3. Auf eine der "+"-Kacheln (Linksklick bzw. Antippen) klicken -> Dialog "Hinzufügen" mit vier Optionen:

- **Kategorie** – eine bestehende Kategorie als Kachel einbinden
- **Artikel** – einen einzelnen Artikel frei auswählen (durchsuchbare Liste aller Sortiments-Artikel)
- **Gutschein-Vorlage** – eine Gutschein-Vorlage als Kachel hinterlegen
- **Aktion** – eine hinterlegte Aktion/Funktion als Kachel hinterlegen




MOBILE Der 'Hinzufügen'-Dialog erscheint mobil als vollflächiges Overlay, inhaltlich identisch zum Desktop.




DESKTOP Klick auf eine '+'-Kachel im Layout-Editor öffnet den Dialog 'Hinzufügen' mit vier Optionen: Kategorie, Artikel, Gutschein-Vorlage und Aktion. Darüber lässt sich frei festlegen, was auf dieser Kachel-Position an der Kasse angezeigt wird.



4. Nach Auswahl (z.B. "Artikel" -> "Cola 4dl") zeigt die Kachel im Editor sofort Name und Preis farbig an.



MOBILE Mobile Artikel-Suche zur Kachel-Zuweisung.



DESKTOP Nach Wahl von 'Artikel' im Hinzufügen-Diialog erscheint eine durchsuchbare Liste aller Artikel des Sortiments (z.B. Bier Lager 5dl, Cola 4dl, ...), aus der einer der Kachel-Position zugewiesen wird.



5. Weitere Kacheln können auf die gleiche Weise befüllt werden (Rechtsklick/langes Antippen ist nur für den Einstieg in den Editor nötig, danach normale Klicks/Taps auf die "+"-Kacheln).
6. Mit **"Speichern"** oben links wird die Belegung dauerhaft als "Kassenpreset" übernommen (Bestätigung: "Kassenpreset wurde erfolgreich bearbeitet"). "Abbrechen" verwirft alle Änderungen am Layout.

Diese Funktion erlaubt es also, pro Hauptkategorie ein komplett freies, eigenes Kachel-Layout aus Artikeln, Unterkategorien, Gutscheinen oder Aktionen zusammenzustellen – unabhängig von der normalen, automatisch aus den Artikelkategorien generierten Kassenansicht. Der Ablauf ist auf Desktop und Mobile identisch, nur das Kachel-Raster ist mobil schmaler (3 statt 4 Spalten) und der "Hinzufügen"-Button ist ein FAB statt Textbutton.