

Wie richte ich Stationen ein und weise sie Artikeln zu?



Aktualisiert am 13. Juli 2026

Wie richte ich Stationen ein und weise sie Artikeln zu?



Stationen sind die Standorte, an denen etwas produziert wird – also wo ein KitchenTV oder ein Küchendrucker hängt. Üblich sind mindestens zwei Stationen wie "Bar" (Getränke) und "Küche" (Essen), es können aber auch mehr sein, z.B. getrennt nach "Warme Küche" und "Kalte Küche". Pro Artikel lassen sich eine oder mehrere Stationen zuweisen.

Station anlegen

Einstellungen > Stationen (/pos/dashboard/settings/stations).





1. Auf "Station hinzufügen" klicken (Desktop: Textbutton oben rechts; Mobile: roter Rundbutton/FAB unten rechts).
2. **Name** vergeben (z.B. "Küche").
3. **Kunden-Quittung**: Optionen für Zahlungs-/Bestellungs-Quittungen an dieser Station, sowie "Automatisch".
4. **Küchen-Quittung**: Schalter "Für Küchen-Quittung jedes Produkt einzeln drucken".
5. **Öffnungszeiten**: im Formular mit dem Hinweis "Funktionslos!" gekennzeichnet, also aktuell ohne Wirkung.
6. Mit "Erstellen" bestätigen.




Station(en) einem Artikel zuweisen

Einstellungen > Sortiment > Artikel, dann auf einen Artikel klicken (Desktop: Stift-Icon in der Zeile; Mobile: Zeile antippen – der Pfeil rechts zeigt die Navigierbarkeit an).




Im Bearbeiten-Dialog in den Reiter "**Lager & Mehr**" wechseln. Dort im Bereich "Verarbeitung":




DESKTOP Bereich 'Verarbeitung' mit Stationsauswahl (hier 'Bar') und den Schaltern Digital bestätigen / Küchenbon drucken / Muss zubereitet werden.

- Das oberste Feld ist die **Stationsauswahl** – ein Mehrfachauswahl-Dropdown (Checkboxes), kein einfaches Dropdown. Anklicken öffnet die Liste aller Stationen zum Ankreuzen.



DESKTOP Die Stationsauswahl ist ein Mehrfachauswahl-Feld mit Checkboxes (Bar, Küche), kein einfaches Dropdown.

- Mehrere Stationen lassen sich gleichzeitig ankreuzen (z.B. wenn ein Artikel an zwei Stellen zubereitet oder angezeigt werden soll). Das Feld zeigt dann alle ausgewählten Namen kommasetrennt an (z.B. "Bar, Küche").



- **Digital bestätigen:** zusätzlicher Bestätigungs-Schritt an der Station, vermutlich für eine digitale Empfangsbestätigung am KitchenTV.
- **Küchenbon drucken:** Wenn aktiv, wird dieser Artikel beim Drucker gedruckt, der der ausgewählten Station zugeordnet ist (Drucker-Zuordnung siehe Einstellungen > Geräte). Das entspricht dem "Artikel drucken", das dafür sorgt, dass der Bon an der richtigen Station physisch ausgedruckt wird.
- **Muss zubereitet werden:** Wenn aktiv, taucht der Artikel bei einer Bestellung auf dem KitchenTV der zugewiesenen Station(en) auf, damit das Personal weiss, dass er noch zubereitet werden muss.

Mit "Speichern" übernehmen, "Abbrechen" verwirft die Änderungen.

Zusammenfassung der Logik

- **Eine Station** = ein Ort/Gerät (KitchenTV oder Drucker), an dem etwas produziert wird.
- **Ein Artikel** kann einer oder mehreren Stationen zugewiesen werden.
- **"Muss zubereitet werden"** aktiv → Artikel erscheint auf dem KitchenTV der zugewiesenen Station(en).

- **"Küchenbon drucken"** aktiv -> Artikel wird auf dem Drucker der zugewiesenen Station(en) gedruckt.



KitchenTV – Ansicht und Filter nach Station

Offene Bestellungen (/pos/dashboard/pending/kitchen), oben auf "Küche" umschalten (statt "Kasse"). Jede Bestellung erscheint als Karte mit einer Checkliste der Artikel; die Buttons "In Produktion" / "Erledigt" steuern den Status.

MOBILE Mobile Ansicht desselben Küche-Boards.

DESKTOP Umschalter oben zwischen 'Kasse' und 'Küche'-Board; pro Bestellung eine Karte mit Artikel-Checkliste und Buttons 'In Produktion'/'Erledigt'.

Oben rechts gibt es zwei unabhängige Filter: "Kategorien" und **"Stationen"**. Auf "Stationen" klicken öffnet den Dialog "Stationen auswählen" mit einer Checkbox-Liste aller Stationen plus Suchfeld.



Nach "Speichern" zeigt das Board nur noch Bestellungen mit Artikeln der ausgewählten Station(en) – der "Stationen"-Button wird dabei rot markiert, solange ein Filter aktiv ist. Das ist z.B. sinnvoll, wenn pro Zubereitungsstelle ein eigenes Tablet/KitchenTV mit fest eingestelltem Stationsfilter hängt.

8 Bestellungen

Kasse Küche

Offen Kategorien Stationen

Kasse #001 43 h

- ☐ 1 x Bier Lager 5dl
- ☐ 1 x Bier Weizen 5dl
- ☐ 1 x Cola 4dl
- ☒ 1 x Energy-Drink
- ☒ 1 x Mineral-5dl

In Produktion

Erledigt

Kasse #002 43 h

- ☒ 1 x Mineral-5dl
- ☒ 1 x Radler-5dl
- ☐ 1 x Cola 4dl

In Produktion

Erledigt

Kasse #003 43 h

- ☐ 1 x Bier Lager 5dl
- ☒ 1 x Energy-Drink
- ☒ 1 x Mineral-5dl
- ☐ 1 x Cola 4dl

In Produktion

Erledigt

Kasse #004 43 h

- ☒ 5 x Mineral-5dl
- ☒ 1 x Energy-Drink
- ☐ 3 x Cola 4dl
- ☐ 2 x Bier Lager 5dl



In Produktion

Erledigt



DESKTOP Nach Aktivieren des Filters wird der Button 'Stationen' rot markiert; das Board zeigt nur noch Bestellungen mit Artikeln der ausgewählten Station(en).

Drucker anlegen und einer Station zuweisen

Einstellungen > Geräte (/pos/dashboard/settings/devices) listet Drucker und Bezahlterminals getrennt auf.



Auf "Drucker hinzufügen" klicken (Desktop: Textbutton; Mobile: FAB) öffnet den Dialog mit zwei Bereichen:



Spezifikationen:

- **Name:** frei wählbare Bezeichnung (z.B. "Küchendrucker").
- **Seriennummer:** exakt 10 Zeichen – das ist die Seriennummer des physischen Epson-Druckers (siehe Typenschild am Gerät). Darüber erfolgt die Kopplung, keine IP-Adresse nötig.
- **Druckmodus:** bei Epson-Druckern stehen "Epson: Lokal (über Browser)" und "Epson: Server Direct Print" (Standard) zur Auswahl, zusätzlich "Sunmi Lokal" für Sunmi-Geräte. Details zu "Server Direct Print" siehe eigener Artikel "Epson TM-m30III mit Adiutor verbinden (Server Direct Print)".

DESKTOP Drei verfügbare Druckmodi: 'Epson: Lokal (über Browser)', 'Epson: Server Direct Print' (Standard) und 'Sunmi Lokal'.

- **Kassenschublade verbunden:** Schalter, falls eine Kassenschublade am Drucker hängt.

Zuweisen:

- **Station:** dasselbe Mehrfachauswahl-Feld wie bei Artikeln – hier wird festgelegt, für welche Station(en) dieser Drucker zuständig ist. Ein Artikel mit aktivem "Küchenbon drucken" und zugewiesener Station "Küche" wird automatisch auf jedem Drucker gedruckt, der ebenfalls der Station "Küche" zugewiesen ist.

- **Tische:** optionale Tischbereich-Zuordnung.

DESKTOP Beispiel: Name 'Küchendrucker', 10-stellige Seriennummer, Druckmodus 'Epson: Server Direct Print', Station 'Küche' zugewiesen.

Mit "Erstellen" abschliessen.